
/
/bin
Uitvoerbare binaire files
Soms soft links naar /usr/bin
/etc
Administratieve bestanden
De meeste configuratiefiles
Uitvoerbare versies van de systeem- en administratieve commando's in (recenter: /sbin of /usr/sbin)
/home
Homedirs van gebruikers
Werkdir eenmaal user is ingelogd
Systeemadmin: controle over de gebruikersnamen en de plaats van hun homedirs
/mnt
Niet lokale bestandssystemen gemonteerd
/tcb
HP-UX en Digital-UNIX: extra voorziene beveiligingsfaciliteiten
/var
varying data = volatiele gegevens (= vluchtig)
/spool
dirs voor diensten als afdrukken, mail, cron etc
Niet in oudere systemen -> zitten in /usr
/boot
Versie van kernel (al dan niet gecomprimeerd)
Configuratie bestanden
Andere initiële opstartparameters
/dev
device files
I/O met de periferie
Kan onderverdeeld zijn
/dsk en /rdsk
disk-devicefiles
dsk = karaktergeorpënteerde toegang
rdsk = raw of blokgeörienteerde toegang
/mt en /rmt
Magnetische tape-drives
/term
terminals
/sbin
Uitvoerbare versies van de systeem- en administratieve commando's
Soms gelinkt met /usr/sbin
/lost+found
Verloren bestanden (plaatsen aangeduid met 'in gebruik', maar gn enkele dir w naar verwezen
Map op elke fysische diskpartitie
fsck draait bij opstarten en vindt zo'n files
/proc
processinfo
Elke file/dir komt overeen met een actief proces
in Linux ook files met extra info over systeemconfig
In geheugen bewaard = een bestandssysteem dat gemount wordt bij het opstarten
/adm
Homedir
Bestanden met die met accounting te maken hebben (logs etc)
Vaak gelinkt met /var/adm
/usr
/bin
=~ /bin
/include
include files: bestanden voor compileren van c/c++
/lib
public acces libraryfiles (iostream, math,...)
/local
subdirs voor lokaal door admin geïnstalleerde software
/share
Bij recentere systemen
Bestanden door verschillende apps gedeeld (spellingcontrole, fonts, doc,...)
/man
Manpages UNIX (soms onder usr/share/man
Subdirs voor lokaal geplaatste/uitvoerbare versies van users- en admin commando's
/tmp
Tijdelijke bestanden, beschikbaar voor iedereen
Occasioneel verwijderen, iedereen kan enkel z'n eigen files verwijderen
/stand
= /boot op SystemV versie 4